Release Note System

Brukermanual

Markus Randa
Lars Øyvind Ous
Jan Anton Lande Pedersen
Mai 2020

Contents

1 Installasjon 2
1.1 Forklaring 2
1.1.1 Full Release Note 2
1.1.2 Dense Release Note 2
1.2 Forutsetninger 3
1.3 F rstegangs-oppstart 3
1.3.1 Kon gurering av ip-addresse 4

2 Brukerveiledning 5
2.1 Kundesider 6
2.1.1 Releases 7
2.1.2 Releases - Sortering 8
2.1.3 Release 9
2.2 Admin-side 11
2.2.1 Produkter og Brukere 12
2.2.2 Legg til Produkt 13
2.2.3 Editer Produkt 14
2.2.4 Legg til Bruker 15
2.2.5 Editer Bruker 15
2.2.6 Entiteter Release Release Note 16
2.3 Release Editor 18
2.3.1 Release Editor 18
2.3.2 Filtrering 20
2.3.3 Flytting 21
2.3.4 Forhandsvisning 22
2.3.5 Release Editor 23
2.4 Release Note Editor 24
2.4.1 Generell bruk 25
2.4.2 Opplasting av bilder 27
2.5 Azure DevOps-side 29
2.5.1 Autentiserings-informasjon 29
2.5.2 Importering av Release 30
2.5.3 Mapping 31
2.5.4 Editering av mapping 32

3 Bruk av systemet 33
3.1 Start og Stopp 33
3.1.1 Kj ring av tester 33
3.1.2 Start/Stopp av utviklingsmilj 33
3.1.3 Start/Stopp av produksjonsmilj 34

Chapter 1

Installasjon

1.1 Forklaring

Dette underkapittelet inneholder forklaringer for noen begreper som blir brukt i manualen.

1.1.1 Full Release Note

Dette er en Release Note som inneholder felter som tittel, inngress og description. Denne typen blir vist som et fullstendig avsnitt i visning av en Release.

1.1.2 Dense Release Note

Dette er en Release Note som kun inneholder tittel og en inngress. Denne typen blir kun vists i listen over "Andre Endringer" i visning av en Release.

1.2 Forutsetninger

Gå gjennom denne sjekklisten for å forsikre deg om at du har installert alle avhengigheter som installasjonen nedenfor forutsetter.

Docker v 19.03.1.

Docker-compose v 1.24.1.

Virtualization er satt på i BIOS.

Opprett fil en .env med miljø variabler fra "/ReleaseNoteSystem-WebAPI/README.MD"

1.3 Første gangs-oppstart

1. Pakk ut "kildekode.zip"
2. Gå til mappen "/ReleaseNoteSystem-WebAPI/".
3. Kjør kommandoen

   ```
   docker compose -f docker-compose.dev.yml up --build
   ```

   (Det kan ta opptill 30 sekunder å starte opp alle tjenestene hvis du kjører på Windows 10.)
4. Åpne opp nettleser
5. Gå til addressen localhost:3000 (Hvis Docker-toolbox benyttes, så må ip-adressen til den virtuelle maskinen benyttes.
6. Da vil du se figur 1.3.